

Configurer Zoom pour faire de la musique

Ordinateur de bureau / Portable

- Connectez-vous à Zoom comme d'habitude.
- **Démarrez une réunion (ou rejoignez-en une).**
- Quand l'écran s'ouvre, repérez l'icône du micro en bas à gauche. Juste à droite, il y a un V inversé (^) – cliquez dessus.
- Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur **Paramètres audio**.
- Décochez la case **Ajuster automatiquement le volume du micro**. Vous pouvez désormais régler le niveau du micro manuellement – un peu au-dessus du milieu devrait convenir.
- Dans la même fenêtre, cliquez sur **Avancé** en bas à droite. Une nouvelle fenêtre appelée **Paramètres** s'ouvrira.
- Assurez-vous que la case **Afficher dans la réunion “Activer le son original” à partir du micro** est cochée.
- Si vous avez Zoom version 5.2.2 ou plus récente, deux autres options apparaîtront dessous :
 - **Désactiver la suppression d'écho** – cochez cette case
 - **Mode musique haute fidélité** – cochez cette case
 - **Écho** – laissez sur **automatique**
 - Fermez la fenêtre **Paramètres**.
- De retour dans la fenêtre de réunion, cliquez sur la case en haut à gauche qui dit : **Activer le son original**. Elle doit maintenant dire **Désactiver le son original**. Si elle affiche déjà **Désactiver le son original**, ne touchez à rien.
Vous ne devez effectuer ce réglage qu'une seule fois. Il suffit ensuite de vérifier à chaque réunion que la petite case en haut à gauche indique **Désactiver le son original** (ce qui signifie que le son original est activé).

Tablette / Téléphone

- Ouvrez votre application Zoom et cliquez sur **Paramètres** (symbole d'engrenage, en bas à droite)
- Dans **Paramètres**, sélectionnez **Réunions**
- Dans **Réunions**, activez **Utiliser le son original**
- **Démarrez une nouvelle réunion (ou rejoignez-en une)**, puis en bas à droite de votre écran, sélectionnez **Plus**
- Sélectionnez **Activer le son original**